

Оплата заказов токеном

Возможны следующие варианты проведения платежей токеном как ECOM транзакций:


1. Оплата по кнопке, встроенной в мобильное приложение магазина (In-App схема).
2. Оплата в браузере (Web схема), при этом получение шифрованного пакета с платёжными данными и токеном выполняется на стороне платёжных страниц АПК Ассист.
3. Оплата в браузере (Web схема), при этом получение шифрованного пакета с платёжными данными и токеном выполняется на странице интернет-магазина.
4. Использование виджетов для платежей АПК Ассист.



Если покупатель выбирает оплату с помощью Apple Pay или Google Pay™ в браузере на устройстве, не поддерживающем такой способ оплаты, то АПК Ассист (при соответствующей настройке) может отобразить специальный QR-код на платёжной странице. Покупателю будет предложено использовать другое подходящее устройство для считывания этого QR-кода и последующего успешного завершения платежа.


Оплата токеном (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay™ или Mir Pay) на платёжной странице АПК Ассист

При оплате токеном **Samsung Pay** на платёжной странице АПК Ассист выполняются следующие действия:



1. Покупатель выбирает товары на сайте интернет-магазина и нажимает кнопку «Оплатить», после чего магазин переадресует покупателя на платёжную страницу АПК Ассист.
2. На платёжной странице АПК Ассист покупатель может нажать кнопку оплаты токеном.
3. Специальный плагин Samsung Pay запрашивает SamsungID пользователя.
4. Плагин отправляет на сервер Samsung Pay запрос на проведение платежа.
5. Сервер Samsung Pay посылает PUSH уведомление на мобильное устройство покупателя.
6. Покупатель выбирает одну из привязанных карт.
7. Покупатель подтверждает оплату (PIN-код или отпечаток пальца).
8. Мобильное устройство передаёт данные на сервер Samsung Pay.
9. АПК Ассист получает от сервера Samsung Pay шифрованный пакет с токеном и данными платежа.
10. АПК Ассист расшифровывает пакет с токеном и данными платежа.
11. АПК Ассист проводит оплату токеном через процессинг расчётного банка.
12. АПК Ассист возвращает результаты проведения оплаты на сайт интернет-магазина.

При оплате токеном **Google Pay** на платёжной странице АПК Ассист выполняются следующие действия:



1. Покупатель выбирает товары на сайте интернет-магазина и нажимает кнопку «Оплатить», после чего магазин переадресует покупателя на платёжную страницу APK Ассист.*
2. Если пользователь открыл платёжную страницу APK Ассист на мобильном устройстве в браузере с поддержкой Payment Request API, и на этом мобильном устройстве установлено приложение Google Pay, то он увидит и сможет нажать кнопку оплаты через Google Pay.
3. После нажатия кнопки оплаты через Google Pay откроется специальный диалог браузера, в котором можно выбрать одну из карт, привязанных в мобильном приложении Google Pay.
4. После выбора карты покупателю предлагается приложить палец к считывателю для подтверждения платежа.
5. Приложение Google Pay формирует зашифрованный пакет с токеном и данными платежа и возвращает его в APK Ассист.
6. APK Ассист расшифровывает пакет с токеном и данными платежа.
7. APK Ассист проводит оплату токеном через процессинг расчётного банка одним из способов:
 - токеном, если покупатель использовал токенизированную карту;
 - как COF- операцию нетокенизированной картой, если это разрешено для предприятия и имеется соответствующий процессинг;
 - как ECOM- операцию нетокенизированной картой с переадресацией покупателя на страницу ввода CVC2 и, при необходимости, дополнительной аутентификацией 3DSecure.
8. APK Ассист возвращает результаты проведения оплаты интернет-магазину.



***Внимание!** При использовании iframe для отображения платёжной страницы APK Ассист и оплате через Google Pay требуется добавление разрешения `allowpaymentrequest`.

Пример: `<iframe allowpaymentrequest src="...">`.

Кнопки отличаются по их типу, цвету и размеру.

По умолчанию отображается кнопка покупки с помощью Google Pay (тип *Buy*):



Кнопка бронирования с помощью Google Pay (тип *Book*):

Забронировать через  Pay

Такая кнопка (в черном или белом цвете) отображается на платежной странице следующим образом:

 32 мин. 00 сек.

GooglePayECOM
FS1630328413960_47
64.35 RUB

Выберите способ оплаты

Забронировать через  Pay

или Вы можете оплатить заказ при помощи банковской карты.

ВВЕДИТЕ ДАННЫЕ СВОЕЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

НОМЕР КАРТЫ / CARD NUMBER

0000 0000 

ИЯ (ММ / ГГ)
RU (ММ / YY)

ММ

/

ГГ

ИМЯ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ / CARD HOLDER NAME

ANOV

CVC2 /
CVV

000 ?

МЫ НИКОГДА
НЕ ЗАПРАШИВАЕМ PIN-КОД
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ!

ть

 31 мин. 22 сек.

GooglePayECOM
FS1630328413960_47
64.35 RUB

Выберите способ оплаты

Забронировать через  Pay

Вы можете оплатить заказ при помощи банковской карты.

← БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

НОМЕР КАРТЫ / CARD NUMBER

100 0000 

(MM / ГГ)
(MM / YY)

ММ / ГГ

ИМЯ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ / CARD HOLDER NAME


IOV

CVC2 /
CVV

000 ?

МЫ НИКОГДА
НЕ ЗАПРАШИВАЕМ PIN-КОД
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ!

Кнопка оплаты с помощью Google Pay (тип *Checkout*):



Такая кнопка (в черном или белом цвете) отображается на платежной странице следующим образом:

GooglePayECOM
FS1630328413960_47
64.35 RUB

Выберите способ оплаты

Оплатить через Pay

или Вы можете оплатить заказ при помощи банковской карты.

ЫХ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

НОМЕР КАРТЫ / CARD NUMBER

0000 0000

✖

ВВЕДИТЕ ДАТУ РОЖДЕНИЯ / ENTER YOUR BIRTHDATE

МЕСЯЦ (ММ) / MONTH (MM)

ММ

ГОД (ГГ) / YEAR (YY)

ГГ

ИМЯ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ / CARD HOLDER NAME

ИВАНОВ

CVC2 / CVV

000

?

МЫ НИКОГДА НЕ ЗАПРАШИВАЕМ PIN-КОД БАНКОВСКОЙ КАРТЫ!

гь

🕒 27 мин. 03 сек.

GooglePayECOM
FS1630328413960_47
ка: 64.35 RUB

Выберите способ оплаты

Оплатить через  Pay

или Вы можете оплатить заказ при помощи банковской карты.

ДАННЫХ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

НОМЕР КАРТЫ / CARD NUMBER

000 0000 0000 

СРОК ДЕЙСТВИЯ (MM / ГГ)
VALID THRU (MM / YY)

MM / ГГ

ИМЯ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ / CARD HOLDER NAME

Y IVANOV

CVC2 /
CVV

000 ?

МЫ НИКОГДА
НЕ ЗАПРАШИВАЕМ PIN-КОД
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ!

ОПЛАТИТЬ

Кнопка пожертвования с помощью Google Pay (тип *Donate*):

Сделать пожертвование через  Pay

Такая кнопка (в черном или белом цвете) отображается на платежной странице следующим образом:

 39 мин. 45 сек.

GooglePayECOM
FS1630487472262_67
64.35 RUB

Сделать пожертвование через  Pay

ОСТАВЬТЕ СВОЮ БАНКОВСКУЮ КАРТУ

НОМЕР КАРТЫ / CARD NUMBER

0000 0000



ИЯ (ММ / ГГ)
RU (ММ / YY)

ММ

ГГ

ИМЯ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ / CARD HOLDER NAME

ANOV

CVC2 /
CVV

000



МЫ НИКОГДА
НЕ ЗАПРАШИВАЕМ PIN-КОД
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ!

ь

⌚ 39 мин. 12 сек.

е: GooglePayECOM
на: FS161612
сумма: 120.00 RUB

Сделать пожертвование через  Pay

ДАННЫХ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

НОМЕР КАРТЫ / CARD NUMBER

0000 0000 0000 

ДЕЙСТВИЯ (MM / ГГ)
VALID THRU (MM / YY)

MM / ГГ

ИМЯ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ / CARD HOLDER NAME

ЕУ IVANOV

CVC2 / CVV

000 ?

МЫ НИКОГДА
НЕ ЗАПРАШИВАЕМ PIN-КОД
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ!

ОПЛАТИТЬ

Secure
GlobalSign
WID

Mastercard
SecureCode

VISA
SECURE



MIR
Accept

Кнопка заказа с помощью Google Pay (тип Order):

Заказать через  Pay

Такая кнопка (в черном или белом цвете) отображается на платежной странице следующим образом:

 28 мин. 49 сек.

GooglePayECOM
FS1630328413960_47
64.35 RUB

Выберите способ оплаты

Заказать через  Pay

Вы можете оплатить заказ при помощи банковской карты.

ВВЕДИТЕ ДАННЫЕ СВОЕЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

НОМЕР КАРТЫ / CARD NUMBER

0000 0000 

Я (ММ / ГГ)
Я (ММ / ГГ)

ММ

 /

ГГ

ИМЯ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ / CARD HOLDER NAME

NOV

CVC2 /
CVV

000

 ?

МЫ НИКОГДА
НЕ ЗАПРАШИВАЕМ PIN-КОД
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ!



⌚ 28 мин. 23 сек.

GooglePayECOM
FS1630328413960_47
a: 64.35 RUB

Выберите способ оплаты

Заказать через  Pay


или Вы можете оплатить заказ при помощи банковской карты.

ДАННЫХ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

НОМЕР КАРТЫ / CARD NUMBER	
000 0000 0000	
СРОК ДЕЙСТВИЯ (ММ / ГГ) VALID THRU (MM / YY)	ММ / ГГ
ИМЯ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ / CARD HOLDER NAME	
/ IVANOV	
CVC2 / CVV	000 ?
МЫ НИКОГДА НЕ ЗАПРАШИВАЕМ PIN-КОД БАНКОВСКОЙ КАРТЫ!	

ИТЬ

Кнопка оплаты с помощью Google Pay (тип Pay):



Такая кнопка (в черном или белом цвете) отображается на платежной странице следующим образом:

GooglePayECOM
FS1630328413960_47
64.35 RUB

Выберите способ оплаты

Оплатить через Pay

или Вы можете оплатить заказ при помощи банковской карты.

ЫХ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

НОМЕР КАРТЫ / CARD NUMBER

0000 0000

✖

ВВЕДИТЕ ДАТУ РОЖДЕНИЯ / ENTER YOUR BIRTHDATE

МЕСЯЦ (ММ) / MONTH (MM)

ММ

ГОД (ГГ) / YEAR (YY)

ГГ

ИМЯ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ / CARD HOLDER NAME

ИВАНОВ

CVC2 / CVV

000

?

МЫ НИКОГДА НЕ ЗАПРАШИВАЕМ PIN-КОД БАНКОВСКОЙ КАРТЫ!

гь

🕒 27 мин. 03 сек.

GooglePayECOM
FS1630328413960_47
ка: 64.35 RUB

Выберите способ оплаты

Оплатить через  Pay

или Вы можете оплатить заказ при помощи банковской карты.

ДАННЫХ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

НОМЕР КАРТЫ / CARD NUMBER

000 0000 0000 

СРОК ДЕЙСТВИЯ (MM / ГГ)
VALID THRU (MM / YY)

MM / ГГ

ИМЯ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ / CARD HOLDER NAME

Y IVANOV

CVC2 /
CVV

000 ?

МЫ НИКОГДА
НЕ ЗАПРАШИВАЕМ PIN-КОД
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ!

ОПЛАТИТЬ

Кнопка оплаты с помощью Google Pay без дополнительного текста (тип *Plain*):



Такая кнопка (в черном или белом цвете) отображается на платежной странице следующим образом:

🕒 39 мин. 50 сек.

GooglePayECOM
FS1630328413960_47
64.35 RUB

Выберите способ оплаты



Вы можете оплатить заказ при помощи банковской карты.

БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

НОМЕР КАРТЫ / CARD NUMBER

00 0000

MM / GG
MM / YY

MM / GG

ИДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ / CARD HOLDER NAME

00

CVC2 /
CVV

000

?

МЫ НИКОГДА
НЕ ЗАПРАШИВАЕМ PIN-КОД
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ!

⌚ 39 мин. 38 сек.

GooglePayECOM
FS161612222222222
120.00 RUB



НЫХ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

НОМЕР КАРТЫ / CARD NUMBER

00 0000 0000

СРОК ДЕЙСТВИЯ (ММ / ГГ)
THRU (ММ / YY)

ММ / ГГ

ИМЯ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ / CARD HOLDER NAME

IVANOV

CVC2 /
CVV

000

?

МЫ НИКОГДА
НЕ ЗАПРАШИВАЕМ PIN-КОД
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ!

ТЬ

Кнопка подписки с помощью Google Pay (тип *Subscribe*):

Подписаться через  Pay

Такая кнопка (в черном или белом цвете) отображается на платежной странице следующим образом:

 33 мин. 09 сек.

GooglePayECOM
FS1630328413960_47
64.35 RUB

Выберите способ оплаты

Подписаться через  Pay

или Вы можете оплатить заказ при помощи банковской карты.

ВВЕДИТЕ ДАННЫЕ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

НОМЕР КАРТЫ / CARD NUMBER

0000 0000 

ИЯ (ММ / ГГ)
RU (ММ / YY)

ММ / ГГ

ИМЯ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ / CARD HOLDER NAME

ANOV

CVC2 /
CVV

000 ?

МЫ НИКОГДА
НЕ ЗАПРАШИВАЕМ PIN-КОД
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ!

ь

 25 мин. 30 сек.

GooglePayECOM
FS1630328413960_47
64.35 RUB

Выберите способ оплаты

Подписаться через  Pay

или Вы можете оплатить заказ при помощи банковской карты.

ВВЕДИТЕ ДАННЫЕ ВАШЕЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

НОМЕР КАРТЫ / CARD NUMBER

0000 0000 

СРОК ДЕЙСТВИЯ (ММ / ГГ)
ГГГГ (ММ / YY)

ММ

 /

ГГ

ИМЯ ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ / CARD HOLDER NAME

IVANOV

CVC2 /
CVV

000

 ?

МЫ НИКОГДА
НЕ ЗАПРАШИВАЕМ PIN-КОД
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ!

Платить

Установка кнопки оплаты на платежную страницу осуществляется в соответствии с [правилами фирменного оформления Google](#).

Дополнительно необходимо предоставить службе технической поддержки АПК Ассист параметры используемой кнопки (*Button color*, *Button type*) для проведения соответствующих настроек в системе.


При работе с мобильным устройством:

- в браузере с поддержкой Payment Request API с установленным на этом мобильном устройстве приложением Google Pay пользователь увидит и сможет нажать кнопку оплаты через Google Pay, оплата пройдет с помощью токенизированной карты;
- в браузере Chrome с ОС Android на этом мобильном устройстве пользователь увидит и сможет нажать кнопку оплаты через Google Pay, если его карта сохранена в аккаунте Google, при этом оплата пройдет с помощью нетокенизированной карты и потребуются CVC2 и/или дополнительная аутентификация 3DSecure (для реализации такого варианта следует обратиться в службу поддержки);
- в браузере без сохраненной в аккаунте Google карты и без приложения Google Pay пользователь будет оплачивать заказ по обычной банковской карте без использования специальной кнопки Google Pay (если карта была ранее сохранена в самом браузере, то данные карты пользователь вводить не будет, но потребуются CVC2 и/или дополнительная аутентификация 3DSecure), можно также отобразить специальную кнопку Google Pay, после нажатия которой покупателю будет предложено сохранить карту в аккаунте Google (для реализации такого варианта следует обратиться в службу поддержки).

При работе с устройством десктоп:

- в браузере Chrome пользователь увидит и сможет нажать кнопку оплаты через Google Pay, если его карта сохранена в аккаунте Google, при этом оплата пройдет с помощью нетокенизированной карты и потребуются CVC2 и/или дополнительная аутентификация 3DSecure (для реализации такого варианта следует обратиться в службу поддержки);
- в браузере без сохраненной в аккаунте Google карты пользователь будет оплачивать заказ по обычной банковской карте без использования специальной кнопки Google Pay (если карта была ранее сохранена в самом браузере, то данные карты пользователь вводить не будет, но потребуются CVC2 и/или дополнительная аутентификация 3DSecure), можно также отобразить специальную кнопку Google Pay, после нажатия которой покупателю будет предложено сохранить карту в аккаунте Google (для реализации такого варианта следует обратиться в службу поддержки).

При оплате токеном **Apple Pay** на платежной странице АПК Ассист выполняются следующие действия:




1. Покупатель выбирает товары на сайте интернет-магазина и нажимает кнопку «Оплатить», после чего магазин переадресует покупателя на платёжную страницу АПК Ассист.*
2. Если пользователь открыл платёжную страницу АПК Ассист на мобильном устройстве в браузере с поддержкой Apple Pay SDKI, и на этом мобильном устройстве установлено приложение Apple Pay, то он увидит и сможет нажать кнопку оплаты через Apple Pay.

3. После нажатия кнопки оплаты через Apple Pay откроется специальный диалог браузера, в котором можно выбрать одну из карт, привязанных в мобильном приложении Apple Pay.
4. После выбора карты покупателю предлагается приложить палец к считывателю для подтверждения платежа.
5. Приложение Apple Pay формирует зашифрованный пакет с токеном и данными платежа и возвращает его в АПК Ассист.
6. АПК Ассист расшифровывает пакет с токеном и данными платежа.
7. АПК Ассист проводит оплату токеном через процессинг расчётного банка.
8. АПК Ассист возвращает результаты проведения оплаты интернет-магазину.



***Внимание!** Платежи через Apple Pay не поддерживаются при использовании iframe для отображения платежной страницы АПК Ассист.

При оплате токеном **Mir Pay** на платежной странице АПК Ассист выполняются следующие действия:



1. Покупатель выбирает товары на сайте интернет-магазина и нажимает кнопку «Оплатить», после чего магазин переадресует покупателя на платёжную страницу АПК Ассист.
2. Если пользователь открыл платёжную страницу АПК Ассист на мобильном устройстве с ОС Android, и на этом мобильном устройстве установлено приложение Mir Pay, то он сможет оплатить через Mir Pay.
3. После нажатия кнопки оплаты через Mir Pay откроется мобильное приложение Mir Pay, в котором можно выбрать одну из карт, привязанных в нем.
4. После выбора карты покупателю предлагается подтвердить платеж (например, приложить палец к считывателю для подтверждения платежа).
5. Приложение Mir Pay формирует зашифрованный пакет с токеном и данными платежа и возвращает его в АПК Ассист.
6. АПК Ассист расшифровывает пакет с токеном и данными платежа.
7. АПК Ассист проводит оплату токеном через процессинг расчётного банка.
8. АПК Ассист возвращает результаты проведения оплаты интернет-магазину.


Для организации приема платежей токеном на платежной странице АПК Ассист нужно выполнить следующие подготовительные шаги:

- сделать заявку для подключения платёжных средств для оплаты токенами (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Mir Pay) в службу технической поддержки АПК Ассист support@assist.ru;
- получить подтверждение от службы технической поддержки АПК Ассист о том, что все необходимые технические настройки для приема платежей токенами при оплате товаров и услуг данному предприятию выполнены.

Дополнительно можно ознакомиться с [вариантами организации платежей токенами с использованием разных провайдеров](#).


Оплата токеном в браузере на стороне магазина

При проведении оплаты токеном **Google Pay** в браузере на стороне магазина выполняются следующие действия:




1. Покупатель выбирает товары на сайте интернет-магазина и нажимает кнопку оплаты Google Pay (доступно в браузерах с поддержкой Payment Request API на мобильных устройствах).
2. После нажатия кнопки оплаты через Google Pay осуществляется вызов Payment Request API и передача сертификата с публичным ключом Assist.
3. Открывается специальный диалог браузера, в котором можно выбрать одну из карт, привязанных в мобильном приложении Google Pay.
4. После выбора карты покупателю предлагается приложить палец к считывателю для подтверждения платежа.
5. Приложение Google Pay формирует зашифрованный пакет с токеном и данными платежа и возвращает его скрипту страницы магазина.
6. Зашифрованный пакет с токеном и данными платежа передается в [сервис TokenPay](#) АПК Ассист.
7. АПК Ассист расшифровывает пакет с токеном и данными платежа.
8. АПК Ассист проводит оплату токеном через процессинг расчётного банка одним из способов:
 - токеном, если покупатель использовал токенизированную карту;
 - как COF-операцию нетокенизированной картой, если это разрешено для предприятия и имеется соответствующий процессинг;
 - как ECOM- операцию нетокенизированной картой с переадресацией покупателя на страницу ввода CVC2 и/или дополнительной аутентификацией 3DSecure.
9. АПК Ассист возвращает результаты проведения оплаты интернет-магазину.

При проведении оплаты токеном **Apple Pay** в браузере на стороне магазина выполняются следующие действия:



1. Покупатель выбирает товары на сайте интернет-магазина и нажимает кнопку оплаты Apple Pay (доступно только в браузере Safari на платформе MacOS).
2. После нажатия кнопки оплаты через Apple Pay осуществляется вызов Payment Request API и передача сертификата с публичным ключом мерчанта. Одновременно открывается специальный диалог, в котором можно будет выбрать одну из карт, привязанных в мобильном приложении Apple Pay.
3. После выбора карты покупателю направляется PUSH уведомление на iPhone и предлагается приложить палец к считывателю для подтверждения платежа.
4. Приложение Apple Pay формирует зашифрованный пакет с токеном и данными платежа и возвращает его скрипту страницы магазина.
5. Зашифрованный пакет с токеном и данными платежа передается в [сервис TokenPay](#) АПК Ассист.
6. АПК Ассист расшифровывает пакет с токеном и данными платежа.
7. АПК Ассист проводит оплату токеном через процессинг расчётного банка.
8. АПК Ассист возвращает результаты проведения оплаты интернет-магазину.

При проведении оплаты токеном **Mir Pay** в браузере на стороне магазина выполняются следующие действия:



1. Покупатель выбирает товары на сайте интернет-магазина и нажимает кнопку оплаты Mir Pay.

2. После нажатия кнопки оплаты через Mir Pay осуществляется вызов и передача данных в приложение Mir Pay с помощью Deep Link/Universal Link, в котором можно будет выбрать одну из карт, привязанных в мобильном приложении.
3. После выбора карты покупателю необходимо будет подтвердить платеж в приложении Mir Pay.
4. Приложение Mir Pay формирует зашифрованный пакет с токеном и данными платежа и возвращает его сервер магазина.
5. Зашифрованный пакет с токеном и данными платежа передается в [сервис TokenPay](#) АПК Ассист.
6. АПК Ассист расшифровывает пакет с токеном и данными платежа.
7. АПК Ассист проводит оплату токеном через процессинг расчетного банка.
8. АПК Ассист возвращает результаты проведения оплаты интернет-магазину.

Для организации приема платежей токеном в браузере на стороне магазина нужно выполнить следующие подготовительные шаги:

- сделать заявку для подключения платёжных средств для оплаты токенами (Apple Pay, Google Pay, Mir Pay) в службу технической поддержки АПК Ассист support@assist.ru;
- интегрировать в код своей страницы:
 - для получения зашифрованного пакета с токеном и данными платежа:
 - Google Pay API для Google Pay;
 - ApplePay JS API для Apple Pay;
 - для проведения оплаты – обращение к сервису TokenPay;
 - для инициации In-Application операции Mir Pay используется Deep Link/Universal Link;
- реализовать получение на сервере зашифрованных данных In-App платежа от Mir Pay с помощью *Payment data preparation Result Service API for In-Application transaction* для Mir Pay;
- получить подтверждение от службы технической поддержки АПК Ассист о том, что все необходимые технические настройки для приёма платежей токенами при оплате товаров и услуг данному предприятию выполнены;
- подготовиться к приему платежей:
- при использовании Apple Pay создать и подписать сертификат Apple Pay для выполнения платежей с помощью соответствующего раздела в ЛК АПК Ассист;
- при использовании Google Pay™ необходимо зарегистрироваться в Google Pay API, получить уникальный идентификатор для использования в качестве параметра *gatewayMerchantID*, установить значение «assist» для параметра *gateway* и указать *allowedCardAuthMethods* = ["CRYPTOGRAM_3DS"] для организации схемы шифрования пакета данных с токеном или *allowedCardAuthMethods* = ["PAN_ONLY", "CRYPTOGRAM_3DS"], если необходимо также принимать платежи сохраненными в учетной записи Google нетокенизированными картами; для указания, карты каких платежных систем* будут приниматься к оплате в интернет-магазине, предназначен параметр *allowedCardNetworks*= ["MASTERCARD", "VISA"]; также следует ознакомиться с [документацией Google Pay для сайтов](#) и [правилами фирменного оформления Google Pay](#);
- при использовании Mir Pay следует сформировать ключи и запрос на сертификат и получить сертификат Mir Pay для выполнения платежей с помощью соответствующего [раздела](#) в ЛК АПК Ассист.

*Возможность работы с картами той или иной платежной системы также зависит от процессинга, который подключен у мерчанта, поэтому в каждом отдельном случае требуется консультация службы технической поддержки АПК Ассист support@assist.ru;

Дополнительно можно ознакомиться с [вариантами организации платежей токенами с использованием разных провайдеров](#).

[Наверх](#)