Порядок подключения

- Порядок подключения к системе
- Работа в тестовом режиме
- Переключение в рабочий режим

Порядок подключения к системе

- заполнить заявку на регистрацию на странице http://www.assist.ru/shop_register.htm (введенный при регистрации пароль необходимо запомнить);
- получить от АПК Ассист профиль для **тестового подключения** (уникальный идентификатор предприятия Merchant_ID, наименование учетных записей и пароли для доступа в Личный кабинет и к веб-сервисам);
- в той части сайта , где происходит выбор товара и оформление заказа, необходимо добавить HTML-код формы, перенаправляющей покупателя на сервер АПК Ассист и передающей параметры заказа и платежа;
- в Личном кабинете на странице https://account.demo.paysecure.ru настроить все необходимые опции;
- провести платежи в тестовом режиме работы предприятия;
- заключить все необходимые договоры с расчетным банком и с компанией Assist;

Для участия в программе «Спасибо от Сбербанка» необходимо заключить договор с ПЦ Лояльности;

- получить подтверждение от сотрудников Assist о переключении в рабочий режим. Получить от сотрудников Assist URL для рабочего режима и перенаправить на этот URL все запросы (авторизационный, получения результатов и т.д.) от предприятия;
- перейти к организации подключения в рабочем режиме.

Работа в тестовом режиме

Отладка программного обеспечения Интернет-магазина предприятия и настройка его взаимодействия с системой АПК Ассист осуществляется в тестовом режиме работы. Когда предприятие находится в тестовом режиме, авторизации происходят на тестовом сервере АПК Ассист, но не передаются в Платежный Центр.

Подробнее обо всех параметрах авторизационного запроса можно узнать в разделе "Создание платежа".

В тестовом режиме работы для оплаты заказа следует использовать тестовые карты,

В тестовом режиме работы на авторизационных страницах и странице результата в правом верхнем углу отображается сообщение «Тестовый платеж»:



Внимание! В случае необходимости провести тестовый платеж после переключения в рабочий режим, предприятию следует обратиться в службу поддержки по адресу support@assist.ru .

Переключение в рабочий режим

После успешного завершения тестирования для переключения предприятия в рабочий режим нужно выполнить следующие действия:

- заключить все необходимые договоры;
- получить подтверждение от службы поддержки (support@assist.ru) о том, что техническое подключение на стороне Ассист завершено и предприятие переведено в рабочий режим;
- получить от службы поддержки (support@assist.ru) профиль для **рабочего подключения** (уникальный идентификатор предприятия Merchant_ID, наименование учетных записей и пароли для доступа в Личный кабинет и к веб-сервисам), а также URL для рабочего режима и перенаправить на этот URL все запросы (авторизационный, получения результатов и т. д.) предприятия;
- в Личном кабинете на странице https://account.paysecure.ru/ настроить все необходимые опции;
- открыть доступ пользователям своего интернет-магазина к форме оплаты.

Внимание! В рабочем режиме все запросы должны отправляться только на URL, полученный от сотрудников службы поддержки Assist. Не рекомендуется ограничивать доступ по IP для обращения к сервисам или к платежным страницам АПК Ассист. Это может привести к невозможности взаимодействия с АПК Ассист, поскольку шлюз физически распределен в дата-центрах и работает из разных подсетей в зависимости от ситуации. Если все же необходимо ограничить входящий/исходящий трафик, то получить актуальный список наших подсетей можно, используя одну из следующих команд:

- для Windows: *nslookup -q=TXT _netblocks.paysecure.ru* ;
- для Linux: *dig _netblocks.paysecure.ru txt +short*.

Перечень основных URL для работы с АПК Ассист

Наименование сервиса	URL
Создание заказа	https://<SERVER-NAME>/pay/order.cfm
Финансовое подтверждение заказа	https://<SERVER-NAME>/charge/charge.cfm
Получение статуса по номеру заказа	https://<SERVER-NAME>/orderstate/orderstate.cfm
Получение результатов операции по номеру заказа	https://<SERVER-NAME>/orderresult/orderresult.cfm
Отмена оплаты и возврат денежных средств	https://<SERVER-NAME>/cancel/wscancel.cfm
Результаты операций по заказам за период	https://<SERVER-NAME>/resultbydate/resultbydate.cfm
Рекуррентный платеж	https://<SERVER-NAME>/recurrent/rp.cfm

Внимание!

При подключении **в тестовом режиме** в качестве доменного имени <SERVER-NAME> используется значение **payments.demo.paysecure.ru**.

При подключении **в рабочем режиме** в качестве доменного имени <SERVER-NAME> используется значение, полученное от сотрудников службы поддержки Assist.

Наверх